

PTV **MAP&GUIDE**

the mind of movement

PTV MAP&GUIDE INTRANET 2020

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

SINGLE-SERVER-INSTALLATION

PTV Map&Guide intranet 2020 - Single-Server-Installation

Dieses Dokument beschreibt die Systemvoraussetzungen und grundlegende Voraussetzungen, die vor dem Installationstermin durch PTV erfüllt sein müssen.

Hinweis: Wir empfehlen die Installation auf einem Server für maximal 25 Benutzer.

- Betriebssystem: Windows Server 2008 R2 oder neuer

Hinweis: Beachten Sie, dass es sich mindestens um die Standard Edition von Microsoft® Windows Server handeln muss.

Folgende Betriebssysteme werden nicht unterstützt:

- Microsoft® Windows Server Essentials
 - Microsoft® Windows Small Business Server
 - Microsoft® Windows Server Web Editionen
-

- Freier Arbeitsspeicher: mindestens 8 GB
- Freier Festplattenplatz: mindestens 40 GB
- CPU: X86 CPU mit mind. 1 GHz und 6 oder mehr Prozessoren
- Java Runtime Umgebung

Auf dem Rechner muss eine Java Runtime Environment (JRE) vorhanden sein. Ist diese auf dem Rechner noch nicht installiert, bricht das Setup ab und Sie werden aufgefordert, zuerst eine Java Runtime Umgebung zu installieren. PTV Map&Guide intranet unterstützt Oracle Java TM SE Runtime Environment Version 8 (oder neuer) oder die kostenlose Amazon Corretto Java Runtime Engine 8 (oder neuer). Amazon Corretto können Sie über <https://aws.amazon.com/de/corretto> downloaden und installieren.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass PTV Map&Guide intranet nur 64-Bit Java-Versionen unterstützt.

- Firewall: Keine Portfreischaltung notwendig
- Proxyserver: Bei aktivem Proxyserver, Bereithaltung der Daten zur Eingabe bei der Installation für den Abruf folgender Webservices:
 - Verkehrsinformationen <http://ti.ptvgroup.com> und <https://usage-logs.cloud.ptvgroup.com>
 - Mautupdates <http://lds.ptvgroup.com>
 - Währungskurse <http://www.ecb.europa.eu>
 - Frachtenbörse <https://teleroute.wktransportservices.com>
 - Truck Parking Europe <https://app.truckparkingeurope.com>
 - PTV Navigator <https://navigatordownload.ptvgroup.com/navigation-backend-service>
 - PTV Drive & Arrive <https://driveandarrive-v1.cloud.ptvgroup.com>

- ▶ PTV Map&Guide intranet FAQ <http://www.mapandguide.com/de/service/support/ptv-mapguide-intranet>
- ▶ PTV Map&Guide intranet Helpdesk: <https://helpdesk.ptvgroup.com>



the mind of movement

PTV GROUP

Haid-und-Neu-Str. 15
76131 Karlsruhe
Germany

www.ptvgroup.com